



Anleitung zur Bereinigung von Programm-Verzeichnissen und Registry

Grund dieses Vorgehens: Eine PR2 Installation ist nicht möglich, bricht mit Fehlermeldung ab.


Ursache: Es existiert eine alte PR2 Installation, die nicht korrekt deinstalliert wurde

- oder -

Eine Installation konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden weil ein Virusscanner Problem verursachte und die Installation deshalb nur teilweise durchgeführt werden konnten.

Anwender: Sehr erfahrener Software- und Betriebssystem-Spezialist.

Die Bereinigung geschieht auf eigene Gefahr.



Schritt 1:

Gehen Sie im Date Explorer zu links dargestelltem Verzeichnis.

Wird der Pfad Apps (oder andere) nicht angezeigt, geben Sie diese dann im Adressfeld von Hand ein.

Die Schlüsselpfade, hier z. B. 20JZ0XBX.54Q, heißen bei Ihnen anders, haben aber einen ähnlichen Aufbau.


Löschen Sie die rot umrandete Verzeichnisse vollständig.

Schritt 2:

Öffnen Sie den Registry – Editor

Gehen Sie zu folgendem Schlüssel:

**HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Deployment\SideBySide\2.0**



Die hier rot unterstrichenen Schlüssel haben Unterschlüssel, zu erkennen an dem Dreieck vor dem Schlüssel.

Die Unterschlüssel müssen vollständig gelöscht werden. Hier im Beispiel sind die Schlüssel Assemblies und Categories in Ordnung, der Schlüssel Components hat Unterschlüssel.

Ziel ist das der Schlüssel Components von den Unterschlüssel befreit wird und kein Dreieck vor dem Schlüssel Components angezeigt wird.

Der Schlüssel Components selber muss allerdings erhalten bleiben.

Dann weiter so verfahren für die folgenden Schlüssel, etc.



Öffnen Sie dazu alle Schlüssel wie im Beispiel links.

Löschen Sie alle Schlüssel und Einträge wie im Beispiel links mit roter Umrandung.

Die Schlüssel auf der Ebene:

Assemblies, Categories, Components, Installations, Marks, PackageMetadat usw. müssen dabei erhalten bleiben.

Falls die Darstellung bei Ihnen anders ist, ist die Löschung der Unterschlüssel sinngemäß anzuwenden.

Die Bezeichnung der Unterschlüssel kann bei Ihnen abweichen.

Eventuell sind bei Ihnen noch weitere Programme enthalten, die mitgelöscht werden. Diese können nachinstalliert werden.





Schließen Sie den Registry Editor und den Dateieexplorer.

Falls die Ursache der Bereinigung ein Virens Scanner war, beseitigen Sie vor der PR2 Installation das Virens Scanner – Problem.

Nach der Bereinigung kann sofort mit der Installation über die PR2-Webseite begonnen werden.